

MacOS X

- Tastaturbelegung -

Hier finden Sie eine Übersicht über die Tastaturkombinationen geordnet nach Systemversionen und Programmen. Im moment finden Sie hier eine Auflistung zu MacOS X, MacOS 9, MacOS ab System 7.5 und zu QuickTime.

für MacOS X (alle Versionen) :

allgemeine Tastenkürzel	
Shift+Befehlstaste+Q	Benutzer abmelden.
Shift+Befehlstaste+Backspace (Rückschritttaste)	Papierkorb entleeren.
Befehlstaste (Apfeltaste od. auch Blumenkohltaste)+ H	Finder ausblenden.
Befehlstaste+N	Neues Finder-Fenster öffnen.
Shift+Befehlstaste+N	Neuer Ordner anlegen.
Befehlstaste+O	Ordner bzw. markiertes Dokument (Programm) öffnen.
Befehlstaste+W	aktives Finder-Fenster schliessen.
Befehlstaste+I	Informationen von Ordnern bzw. markiertes Dokument (Programm) anzeigen.
Befehlstaste+D	Ordner bzw. markiertes Dokument (Programm) duplizieren.
Befehlstaste+L	von markierten Ordnern bzw. Dokumenten (Programmen) ein Alias erzeugen.
Befehlstaste+R	von einem markierten Alias das Original anzeigen.
Befehlstaste+T	Ein Objekt (Dokument, Ordner oder Programm) zu Deinen persönlichen Favoriten hinzufügen.
Befehlstaste+Backspace (Rückschritttaste)	markiertes Objekt in den Papierkorb legen.
Befehlstaste+E	Ein Medium (z. B. eine CD, Diskette oder Zip-Diskette) auswerfen.
Befehlstaste+F	Finden (Sherlock 2) aufrufen.
Befehlstaste+Z	Deine letzte Aktion wiederrufen (Undo), funktioniert auch im Finder.
Befehlstaste+B	Symbolleiste ausblenden.
Befehlstaste+J	Darstellungsoptionen einblenden.
Befehlstaste+M	Fenster verkleinern (im Dock ablegen).
Befehlstaste+?	Apples Hilfeassistent aufrufen.

für MacOS Classic 9.x

Tastenkürzel beim Rechnerstart	
Shift	Deaktiviert alle Systemerweiterungen.
Wahltaste	Ruft bei aktuellen Rechnermodellen den "Startup-Manager"

neben der Apfeltaste. Wird auch "ALT-Taste" genannt).	zur Auswahl des Start-Volumes auf (Ab den neuen G4 mit AGP-Grafikkarten).
Leertaste	öffnet das Kontrollfeld "Erweiterungen ein/aus".
C	Startet den Rechner vom internen CD- oder DVD-Laufwerk.
D	Startet den Rechner vom internen Festplattenlaufwerk.
Befehlstaste + Wahl taste + Shift + Rückschritttaste	übergeht das interne Startvolumen.
Befehlstaste + Wahl taste + P + R	Löscht die Einstellungen im NVRAM / PRAM.
Wahl taste	Unterbindet das automatische öffnen von Fenstern im Finder.

Finder -Tastenkürzel	
Kontextmenü	Mit gedrückter Control-Taste klicken.
Mehrere Objekte auswählen	Mit gedrückter Shift-Taste die Symbole nacheinander anklicken.
Alle Objekte markieren	Befehl - A.
Objekte aus der Auswahl entfernen	Mit gedrückter Shift-Taste anklicken.
Objekte in den Papierkorb legen	Objekt anklicken und Befehl-Rückschritttaste .
Geschützte Objekte löschen	Papierkorb mit gedrückter Wahl taste entleeren.
Alias erstellen	Objekt mit gedrückter Befehls- und Wahl taste verschieben.
Objekt kopieren	Objekt mit gedrückter Wahl taste verschieben.

für alle Systeme ab 7.5...

allgemeine Tastenkürzel	
Maustaste	Wirft ggf. die Diskette aus dem (internen) Laufwerk aus.
Befehlstaste + Wahl taste + Großschreib taste + Rückschritttaste	Der Mac startet von einem anderen Volume auf als jenes, das im Kontrollfeld "Startvolumen" angegeben ist.
Befehlstaste + Wahl taste + Großschreib taste + Rückschritttaste + Nummer von 0-7	Der Mac startet vom SCSI-Volume mit der entsprechenden ID-Nummer.
Taste "C"	Der Mac startet von der CD im internen CD-ROM-Laufwerk.
Großschreib taste (Shift)	Verhindert das Laden jeglicher Systemerweiterungen, Kontrollfelder und sonstigen Zusätzen sowie den Startobjekten, wenn sie auch während des Schreibtischaufbaus gehalten wird. Wird sie nur nach dem Aufstartvorgang, aber vor dem Schreibtischaufbau gehalten, verhindert dies bloss das Starten der Startobjekte.
Leertaste	Das Kontrollfeld "Erweiterungen Ein/Aus" wird geöffnet. Hier lassen sich nun manche Erweiterungen deaktivieren, bevor sie geladen werden.
Befehlstaste	Aktiviert/Deaktiviert den Virtuellen Speicher; jeweils das Gegenteil, was im Kontrollfeld "Speicher" eingestellt war.
Befehlstaste + Wahl taste	Fragt nach dem Aufstartvorgang, ob die Schreibtischdatei erneuert werden soll; sollte ca. jeden Monat einmal durchgeführt werden.
Wahl taste	Verhindert das automatische Öffnen jeglicher Finder-Fenster direkt nach dem Schreibtischaufbau.

Befehlstaste + Wahltaste + P + R	"Zappt" (=löscht) das PRAM (=Parameter-RAM) in dem Grundeinstellungen wie Monitorauflösung, Lautstärke und ähnliches festgelegt sind. Kann sich als wirksam erweisen, wenn der Mac nicht mehr aufstarten möchte. Muss direkt nach dem Einschalten angewendet werden. Dabei ertönt der Einschaltton nochmals. Sollte ca. 7-8 Male wiederholt werden (einfach gedrückt halten, bis der Einschaltton 7-8 Male erklingen ist).
Befehlstaste + Wahltaste + T + V	Zwingt Macintosh Quadra AV Computer, einen angeschlossenen TV-Bildschirm als Monitor zu verwenden.
Befehlstaste + Wahltaste + A + V	Zwingt den Mac, einen angeschlossenen AV-Monitor als solchen zu erkennen.
Taste "R"	Zwingt PowerBooks die Bildschirmeinstellungen zurückzusetzen.
Befehlstaste + Großschreibtaste + 1 (nicht beim Zahlenblock, sondern oben links)	Wirft ggf. die im internen Laufwerk liegende Diskette sofort aus.
Befehlstaste + Großschreibtaste + 2 (nicht beim Zahlenblock, sondern oben links)	Wirft ggf. die in einem Zweit-Laufwerk liegende Diskette sofort aus.
Befehlstaste + Großschreibtaste + 3 (nicht beim Zahlenblock, sondern oben links)	Erzeugt ein Bildschirmphoto, das in einer SimpleText-Datei auf dem Startvolume unter dem Namen "Bild 1" (oder 2,3,...) gespeichert wird.
Befehlstaste + Großschreibtaste + 4 (nicht beim Zahlenblock, sondern oben links)	Nach dem Aufspannen des zu "photographierenden" Ausschnittes mit der Maus wird dieser als SimpleText-Datei auf dem Startvolume unter dem Namen "Bild 1" (oder 2,3,...) gespeichert.
Befehlstaste + ctrl (ganz unten links) + Einschalttaste	Startet Macs ohne USB-Tastatur sofort neu, alle nicht gesicherten Änderungen gehen verloren! Nur in Notfällen anwenden, da "ungesund" für den Mac!
Befehlstaste + Wahltaste + esc (ganz oben links)	Bietet an, das laufende Programm (selbst den Finder!) sofort zu beenden. Alle nicht gesicherten Änderungen gehen verloren! Nur in Ausnahmefällen anwenden, da "ungesund" für den Mac! Ab MacOS 8.5 ist es nicht mehr so einfach, dass richtige Programm zu "erwischen".

Quicktime (alle Versionen) :

Tastebefehle für Quicktime	
Leertaste	Start und Stopp.
Pfeiltaste nach oben	Lautstärke erhöhen.
Pfeiltaste nach unten	Lautstärke verringern.
Wahltaste + Pfeil nach oben	Ganz Laut.
Wahltaste + Pfeil nach unten	Ganz Leise (Stummschalten).
Pfeiltaste nach rechts	Bild für Bild vorwärts.
Pfeiltaste nach links	Bild für Bild rückwärts.

<i>Wahltaste + Pfeil nach links</i>	<i>Filmanfang.</i>
<i>Wahltaste + Pfeil nach rechts</i>	<i>Filmende.</i>
<i>Befehlstaste + Pfeil nach links</i>	<i>Film rückwärts abspielen.</i>